

FAQ DE DRESS SHOP

Bienvenue à la Foire aux Questions (FAQ) de Dress Shop. Nous avons compilé ici les questions les plus fréquentes posées par les utilisatrices de Dress Shop et nous y avons apporté nos réponses.

Catégories :

Aisance

Bugs

Ca ne marche pas...

Enregistrer les mesures

Imprimantes

Mesures

Navigateurs

Options de couture

Page d'accueil

Paramètres d'affichage

Patrons

Raccourcis & icônes

Tailles standard

CATÉGORIE : AISANCE

1 Sur certains vêtements, l'aisance que je demande semble être complètement ignorée.

Cela peut se produire pour différentes raisons. Tout d'abord, la coupe de certains vêtements est telle qu'elle ne peut pas se modifier en fonction des mesures spécifiques. C'est le cas, par exemple, de la chemise non ajustée qui ignore la mesure de la taille si les hanches ou le ventre sont plus larges. L'aisance taille reste également sans effet sur ce patron.

Dans d'autres cas, vous pouvez ajuster les lignes et les courbes du patron pour vous assurer que les pièces devant et dos vont bien concorder lors de l'assemblage (par exemple coutures intérieures ou extérieures de même longueur au devant comme au dos). Pour pouvoir effectuer cet ajustement, il se peut que vous deviez déplacer la ligne de taille et, dans ce cas, le programme augmente la pince de taille pour compenser la différence. Si vous constatez donc que la taille ne se modifie pas alors que vous ajoutez de l'aisance, c'est en fait sur la pince que se produit le changement.

Autre exemple : c'est le cas où la largeur relative de la taille, du ventre ou des hanches risque de varier de telle sorte que toute mesure spécifique (plus l'aisance) que vous entrez ne peut que générer une courbe tordue qui sera difficile à coudre et inélégante. Dans ce cas, le programme peut ignorer le ventre pour que la courbe reste douce entre les hanches et la taille. La modification de l'aisance ventre ne peut produire aucun effet dans ce cas.

Nombreux sont les cas où vous devez ajuster l'aisance pour obtenir un vêtement qui soit facile à coudre et à porter. Nous espérons que le compromis que le programme doit effectuer dans de tels cas vous donne un meilleur seyant.

CATÉGORIE : BUGS

1 La jupe droite ne s'ajuste pas correctement au niveau du ventre avec certaines mesures.

Ce n'est pas un défaut. Le programme détermine la moyenne entre les mesures du ventre devant et dos lorsque le ventre devant est plus important que la hanche et la taille réunies. En général, ce calcul donne un bon résultat.

CATÉGORIE : CA NE MARCHE PAS...

1 Lorsque j'arrive à la page où j'indique les mesures, je ne peux plus continuer. L'appui sur le bouton **Suivant** (doigt pointé à droite) ne produit aucun effet.

- 2 Après avoir cliqué sur le premier bouton de la page de titre, je ne parviens pas à la page de bienvenue.
- 3 Je ne trouve pas l'icône de Dress Shop sur mon Bureau. Où puis-je la trouver ?
- 4 Sur mes patrons imprimés, j'ai 7,5 cm d'écart entre les points de repérage, mais lorsque je fais concorder les lignes du patron en colonnes, je n'ai plus que 5,5 cm entre les points de repérage. Comment résoudre ce problème ?
- 5 J'obtiens le message "La page ne peut pas être affichée" lorsque j'essaie de visualiser le manuel.
- 6 Je reste bloquée à la page de titre du programme.

1 Lorsque j'arrive à la page Indiquez vos mesures, je ne peux plus continuer. L'appui sur le bouton Suivant (doigt pointé à droite) ne produit aucun effet.

* Si votre navigateur par défaut est Netscape, vérifiez que votre programme Dress Shop ne s'ouvre pas dans Netscape. Si c'est le cas, fermez le programme, démarrez Internet Explorer, choisissez la commande **Fichier/Ouvrir** et cliquez sur **Parcourir**. Activez le lecteur C, recherchez et ouvrez le dossier *Program Files\Micro Application\Dress Shop*, choisissez le fichier *DressShop.htm* (ou *DressShop* seulement si votre écran n'affiche pas les extensions de fichier). Cliquez sur **Ouvrir** et OK. Vous ouvrez ainsi Dress Shop dans Internet Explorer. Choisissez la commande **Outils/Options Internet** puis **Page actuelle**, cliquez sur **Appliquer** et OK. Dress Shop devient ainsi la page de démarrage par défaut d'Internet Explorer. Suivez ensuite les instructions, fournies ci-après, pour créer l'icône du programme.

* À ce stade du programme, nous activons d'abord les routines d'affichage, écrites en Java. Ces routines ont besoin de connaître vos mesures. Si votre navigateur ne prend pas en charge les programmes Java, Dress Shop va se bloquer ici. Si vous pensez que le problème est dû à cela, téléchargez un fichier appelé Machine virtuelle Java de Microsoft. Ce fichier permet à votre navigateur d'exécuter les programmes Java. N'hésitez pas à le télécharger directement à partir de la page Microsoft en tapant l'adresse suivante :

<http://download.microsoft.com/download>

Nous ne pouvons pas vous donner une adresse précise car Microsoft change très souvent les emplacements des fichiers à télécharger. Dans le doute, vous pouvez aussi installer Internet Explorer 6, ce qui remettra les bons fichiers sur votre système.

* Si vous arrivez à passer la page des mesures en choisissant une taille standard, mais ne pouvez pas utiliser votre fichier de mesures, vérifiez que vous avez entré les mesures sans faute typographique (virgule au lieu du point ou deux espaces entre un nombre entier et une fraction). N'utilisez pas de guillemets (") ni d'apostrophes (') car ils empêchent le programme d'avancer.

Lorsque vous êtes bloquée au tableau des mesures, vérifiez également les points suivants :

Avant de démarrer Dress Shop, il faut purger tous les cookies et supprimer aussi tous les fichiers se trouvant dans le dossier Temporary Internet Files.

Si le blocage persiste, réactivez les paramètres par défaut des options de Internet Explorer concernant le niveau de sécurité.

Enfin le logiciel Dress Shop ne fonctionne qu'avec Internet Explorer 5 minimum. Si vous avez I.E. 5 ou I.E. 5.5 alors nous vous conseillons d'installer la version 6 d'Internet Explorer, nouvelle version que vous pourrez directement télécharger à partir du site www.microsoft.fr.

2 Après avoir cliqué sur le premier bouton de la page de titre, je ne parviens pas à la page de bienvenue.

Si la résolution de votre écran est inférieure à 800 x 600, les boutons de navigation, qui vous permettent de vous déplacer entre les pages du programme, risquent d'être désactivés. Dress Shop nécessite au moins une résolution de 800 x 600. Pour modifier la résolution de votre écran :

- a Choisissez la commande Démarrer/Panneau de configuration.
- b Cliquez sur le module Affichage.
- c Cliquez sur l'onglet Paramètres.
- d Choisissez la résolution 800 x 600 en déplaçant le curseur de la barre Résolution de l'écran.

3 Je ne trouve pas l'icône de Dress Shop sur mon Bureau. Où puis-je la trouver ?

a Le programme Dress Shop est ouvert généralement par l'appel du programme DressShop.exe situé par défaut dans le dossier C:\Program Files\Micro Application\Dress Shop. Il peut aussi être ouvert dans Microsoft Internet Explorer. Si vous utilisez Internet Explorer pour Dress Shop uniquement et un autre navigateur pour le web, définissez Dress Shop comme page de démarrage par défaut dans Internet Explorer. Vous pouvez créer ensuite une icône sur le Bureau qui active directement Internet Explorer et ouvre votre programme Dress Shop.

a Démarrez Internet Explorer. Choisissez la commande **Fichier/Ouvrir** et cliquez sur le bouton **Parcourir**. Indiquez le lecteur dans lequel vous avez installé Dress Shop, recherchez et ouvrez le dossier DressShop et précisez le nom de fichier de votre programme :

C:\Program Files\Micro Application\DressShop.htm

Cliquez sur Ouvrir. Lorsque le programme Dress Shop est ouvert, retournez dans Internet Explorer et choisissez la commande **Outils/Options Internet**. Sous *Page de démarrage*, cliquez sur le bouton *Page actuelle* puis sur OK. Vous venez ainsi de définir Dress Shop comme page de démarrage par défaut d'Internet Explorer. Fermez Dress Shop après cette action.

b Sur votre Bureau, cliquez avec le bouton droit en un endroit vide.

c Dans le menu contextuel, choisissez **Nouveau/Raccourci**.

d La boîte de dialogue Création d'un raccourci s'affiche. Cliquez sur le bouton **Parcourir**.

e Déplacez-vous jusqu'à c:\Program Files\Internet Explorer.

f Recherchez et ouvrez le fichier IEXPLORE.EXE (fichier précédé d'un "e" bleu).

g Votre ligne de commande doit contenir maintenant :

C:\Program Files\Internet Explorer\Iexplore.exe

h Cliquez sur Suivant. Dans la zone de saisie, indiquez le nom de votre raccourci Dress Shop.

i Cliquez sur **Terminer**.

Vous disposez maintenant d'un raccourci Internet Explorer sur votre Bureau qui vous mène à Dress Shop. Pour appliquer l'image de la machine à coudre Dress Shop à l'icône par défaut :

a Cliquez avec le bouton droit sur l'icône que vous venez de créer.

b Choisissez la commande **Propriétés/Raccourci**. Cliquez sur le bouton **Changer d'icône** puis sur **Parcourir**.

c Choisissez le lecteur dans lequel vous avez installé Dress Shop.

d Ouvrez le dossier DressShop et choisissez l'icône de votre programme.

e Choisissez **Ouvrir/OK/Appliquer/Fermer**.

Si vous ne souhaitez pas afficher Dress Shop comme page de démarrage par défaut dans Internet Explorer :

a Choisissez **Démarrer/Rechercher** et tapez Iexplore.exe. Indiquez le chemin complet du fichier.

b Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de Dress Shop et choisissez **Propriétés**. Dans la zone de saisie *Cible*, indiquez l'adresse du fichier Iexplore.exe, par exemple C:\Program Files\Internet Explorer\Iexplore.exe.

c Un double clic sur l'icône de Dress Shop active à présent Internet Explorer. Démarrez Dress Shop à l'aide de la commande **Fichier/Ouvrir**, indiquez le fichier htm de votre programme.

(Lorsque vous ouvrez le programme de cette manière, ajoutez-le à vos favoris pour y accéder rapidement).

d Netscape reste votre navigateur par défaut et votre icône Dress Shop vous permet de démarrer Internet Explorer et le programme Dress Shop.

4 Sur mes patrons imprimés, j'ai 7,5 cm d'écart entre les points de repérage, mais lorsque je fais concorder les lignes du patron en colonnes, je n'ai plus que 5,5 cm entre les points de repérage. Comment résoudre ce problème ?

Si vous obtenez 7,5 cm entre les points de repérage sur la feuille imprimée et non entre les points de repérage en haut et en bas de chaque feuille lorsque vous assemblez les patrons, et si les points de repérage ne sont pas imprimés correctement, cela signifie que vos marges sont trop réduites. Vérifiez vos marges dans Internet Explorer par la commande **Fichier/Mise en page**. Redéfinissez vos marges en choisissant des valeurs plus grandes et corrigez les valeurs dans la zone Mise en page de Dress Shop. Indiquez la largeur et la hauteur imprimables du papier MOINS les marges que vous avez définies. Si vous n'obtenez toujours pas le bon résultat, cela est dû à votre imprimante qui ne peut

pas imprimer selon les marges que vous avez définies. Remettez tout à zéro et redéfinissez encore les marges en choisissant de nouvelles valeurs plus grandes.

5 J'obtiens le message "Impossible d'afficher la page" lorsque j'essaie de visualiser le manuel.

Le manuel d'utilisation est un fichier Adobe Acrobat. Soit vous ne disposez pas du fichier, soit le programme Acrobat Reader n'est pas installé, ce qui est plus probable. Acrobat Reader est fourni sur le CD de Dress Shop. Il vous suffit de l'installer sur votre ordinateur.

Si vous recevez un message d'erreur lorsque vous tentez de consulter le manuel d'utilisation, il se peut que vous ayez plusieurs versions d'Acrobat sur votre système. Adobe Reader ne remplace pas la version précédente lorsque vous installez une mise à jour. Au contraire, il en ajoute une autre. La présence de versions multiples peut générer des conflits. Pour vérifier cela, ouvrez le Panneau de configuration, cliquez sur le module **Ajout/Suppression de programmes**, et faites défiler la liste des programmes pour savoir combien de versions de Adobe Acrobat Reader vous disposez. Supprimez les anciennes versions, redémarrez l'ordinateur et vérifiez si le problème est résolu. Si ce n'est pas le cas, supprimez toutes les versions et réinstallez une nouvelle copie.

6 Je reste bloquée à la page de titre du programme.

Une deuxième page est ouverte dans votre navigateur. Si un programme vous empêche d'avancer (généralement un blocage dû à une fenêtre pop-up), vous devez le désactiver.

CATÉGORIE : ENREGISTRER LES MESURES

1 Mes mesures ont été entrées et enregistrées. Mais après avoir saisi mes propres mesures en cm et en pouces et les mesures d'une autre personne, je ne sais plus comment accéder de nouveau à ces mesures.

Sur la page *Indiquez vos mesures*, vous apercevez des boutons fléchés au-dessus du tableau des mesures. Utilisez ces flèches (<<, >>, <, >) pour recharger les fichiers de mesures que vous avez enregistrés. Le bouton << vous ramène au début si vous avez de multiples fichiers, le bouton >> vous place à la fin. Le signe simple < ou > active le fichier suivant (de 1 à 2 et ainsi de suite). Vous pouvez enregistrer près de 10 fichiers de mesures.

CATÉGORIE : IMPRIMANTES

- 1 Mes patrons ne s'impriment pas sur toute la largeur du chariot de mon imprimante.
- 2 J'ai une imprimante à alimentation continue. Comment faire pour que mes patrons ne soient pas imprimés sur des pages distinctes ?
- 3 Mon imprimante laisse une page blanche entre chaque impression en continu. Pourquoi ?
- 4 Je veux acheter une nouvelle imprimante. Laquelle conviendrait mieux à Dress Shop ?
- 5 Mes impressions sont inachevées lorsque je fais de longues impressions en une seule passe. Que se passe-t-il ?
- 6 J'ai imprimé la première page de mon vêtement de test et maintenant toutes les pages suivantes affichent "page 1 sur 1" en haut ainsi que "file://C:\Windows\TEMP\triACEBI.htm", sans aucune ligne du patron.
- 7 Puis-je enregistrer un fichier imprimé pour l'imprimer sur une autre imprimante ?
- 8 La définition des marges de mon imprimante est en pouces. Comment passer en valeurs métriques ?
- 9 J'obtiens une seule page de mon patron alors qu'il devrait y en avoir plusieurs. Que se passe-t-il ?
- 10 Mon imprimante ignore les lignes en couleurs. Que puis-je faire ?
- 11 J'ai Internet Explorer 5.5 et une imprimante avec alimentation continue. Quand j'imprime, le message "Invalid Argument IE error in script" s'affiche. Que faire ?
- 12 Après avoir imprimé une page, mon imprimante imprime ou éjecte systématiquement une page blanche. Que dois-je faire ?
- 13 Mon imprimante sort des pages blanches. Pourquoi ?
- 14 Les marques de repérage, visibles sur l'écran, ne s'affichent pas sur les pages imprimées. Pourquoi ?

- 15 J'utilise Windows XP et mon imprimante couleurs n'imprime pas les patrons Dress Shop en couleurs. Pourquoi et comment y remédier ?
- 16 Les patrons s'impriment trop lentement par rapport au texte. Pourquoi cela et que puis-je faire ?
- 17 Je travaille sous Windows XP. Chaque fois que j'essaye d'imprimer un patron, j'obtiens un résultat tout noir. Pourquoi ?
- 18 J'ai Windows XP et Internet Explorer, mais mes patrons ne s'impriment pas avec l'option bannière. Quels réglages dois-je faire ?

1 Mes patrons ne s'impriment pas sur toute la largeur du chariot de mon imprimante.

Vérifiez tout d'abord que vous avez choisi le papier qui convient à votre imprimante. Pour vérifier la taille du papier, faites comme suit :

- a Choisissez la commande **Démarrer/Panneau de configuration**. Activez le module **Imprimantes**.
- b Sélectionnez votre imprimante.
- c Ouvrez le menu contextuel en cliquant avec le bouton droit et choisissez **Propriétés**.
- e Cliquez sur **Paramètres du périphérique** et vérifiez que la taille du papier est correcte.
- f Vérifiez le mode d'alimentation du papier.
- g Mettez toutes les valeurs des zones non imprimables à "0" (si cette option est disponible).
- h Cliquez sur Appliquer puis sur OK.

2 J'ai une imprimante à alimentation continue. Comment faire pour que mes patrons ne soient pas imprimés sur des pages distinctes ?

Vous devez définir correctement la mise en page pour imprimer en continu. Les valeurs varient en fonction de la version d'Internet Explorer que vous utilisez. Respectez les instructions suivantes pour votre version.

Internet Explorer 5.0 :

1. Cliquez sur **Démarrer**
 2. Choisissez **Paramètres**
 3. Choisissez **Imprimantes**
 4. Choisissez votre imprimante
 6. Affichez les propriétés
- e Cliquez sur **Paramètres du périphérique** et vérifiez que la taille du papier est correcte.
 - f Vérifiez le mode d'alimentation du papier.
 - g Mettez toutes les valeurs des zones non imprimables à "0" (si cette option est disponible).
 - h Cliquez sur Appliquer puis sur OK.

Démarrez Internet Explorer. Ouvrez le menu **Fichier** et choisissez **Mise en page**. Vérifiez la taille du papier, l'alimentation en papier, l'orientation portrait et réglez les marges Haut et Bas sur '0'. Si votre imprimante le permet, réglez les marges Gauche et Droite sur '0'. Si vous disposez de plusieurs imprimantes, vérifiez que l'imprimante adéquate est sélectionnée. Pour éviter l'impression de points en arrière-plan, choisissez l'option *Tramage – Diffusion d'erreurs* dans l'onglet **Graphiques** des options d'impression de l'imprimante. Cet onglet peut porter un intitulé différent selon le pilote d'imprimante. Pensez à cliquer sur le bouton **Appliquer** pour que les modifications prennent effet. Notez que ces changements sont enregistrés sur votre système, vous n'avez donc à les effectuer qu'une seule fois.

Une fois que le patron est dessiné et que vous êtes prêt à l'imprimer en taille pleine, notez la largeur et la hauteur totales de vos patrons. Choisissez l'option 100 %, puis saisissez la hauteur totale dans la zone *Hauteur* et cliquez sur OK. Saisissez maintenant la largeur imprimable du papier dans la zone *Largeur* et cliquez sur OK. Choisissez **Imprimer**. Si votre patron nécessite l'impression d'une seconde feuille, choisissez *Page suivante* puis **Imprimer**. Une fois que la pièce est imprimée, choisissez *Pièce suivante* et continuez.

3 Mon imprimante laisse une page blanche entre chaque impression en continu. Pourquoi ?

Cela se produit lorsque le papier choisi est incorrect. Dans la configuration de l'imprimante, vérifiez que le papier est au bon format (A4 par exemple) et contrôlez l'alimentation papier.

4 Je veux acheter une nouvelle imprimante. Laquelle conviendrait mieux à Dress Shop ?

Tout dépend du type d'alimentation que vous souhaitez : feuille à feuille ou en continu. Voici des remarques :

* pour une imprimante feuille à feuille (la plus utilisée), achetez une imprimante laser ou à jet d'encre dans une marque connue (Epson, Canon, HP, Lexmark par exemple) et vous n'aurez pas de souci majeur de configuration. Il existe aujourd'hui de nombreuses imprimantes, toutes excellentes et toutes quasiment identiques. Ne choisissez pas nécessairement un modèle particulier, mais restez dans la moyenne gamme. Les imprimantes à jet d'encre sont généralement moins coûteuses et fonctionnent très bien. Les plus récentes peuvent avoir une résolution d'impression très poussée. Optez pour ces dernières. Plus les points sont petits et plus nettes et précises seront vos lignes. Une imprimante noir et blanc convient à Dress Shop, mais les imprimantes couleurs sont désormais vendues à un prix raisonnable.

Si vous ne craignez pas les procédures d'installation et de configuration, optez pour une imprimante à chariot large, une imprimante matricielle ou à alimentation manuelle. Ce sont des modèles de première génération dont l'installation est assez complexe. Leurs pilotes peuvent être difficiles à trouver. Mais si vous pouvez passer outre ces critères, vous pouvez imprimer de grandes pièces de patrons qui sont alors plus faciles à assembler. Certaines utilisatrices Dress Shop ne veulent en aucun cas se priver de cet atout. D'autres sont toujours frustrées par les tâches d'installation et de maintenance que nécessitent leurs imprimantes.

5 Mes impressions sont inachevées lorsque je fais de longues impressions en une seule passe. Que se passe-t-il ?

C'est une question épineuse pour laquelle nous avons quelques réponses. Mais nous vous conseillons également de consulter d'autres sites sur ce sujet. Chez Adobe (dont le programme Acrobat prend en charge les impressions de gros fichiers), vous trouverez une excellente base de données traitant de ce sujet. Allez à l'adresse suivante :

<http://www.adobe.com/support>

Choisissez Windows, Acrobat, entrez un mot concernant votre recherche, par exemple *print spooling*. Vous obtenez des milliers d'articles décrivant en détail ce sujet, fournissant des instructions spécifiques pour résoudre un nombre incalculable de problèmes possibles. Cela en vaut la peine de consulter ce site. Voici des articles que nous pouvons vous recommander, ils sont cependant **en anglais** :

Dépannage de problèmes d'impression sous Windows :

<http://www.adobe.com/support/techdocs/150d6.htm>

Fichiers qui ne s'impriment pas ou qui s'impriment partiellement sur une imprimante PostScript :

<http://www.adobe.com/support/techdocs/1ba0e.htm>

Images qui ne s'impriment pas sur imprimantes PCL LaserJet, extrait du guide de dépannage de PageMaker :

<http://www.adobe.com/support/techdocs/36fa.htm>

Mais voici des réponses rapides. Les problèmes potentiels sont les suivants :

* Votre pilote d'imprimante est obsolète. Allez sur le site du fabricant de l'imprimante pour vérifier si un pilote récent est disponible et si vous pouvez le télécharger.

* Vous n'avez pas assez d'espace disque pour permettre à Windows de prendre en charge l'impression en arrière-plan. Un patron Dress Shop peut être une image volumineuse. 150 cm de haut sur 40 cm de large (par lé imprimé si vous utilisez une imprimante à chariot large), 120 dpi par image imprimée, près de 3 octets de mémoire nécessaire par pixel, cela génère une image de plus de 44 Mo ! Le fichier d'impression sur votre disque nécessite deux fois cet espace. Si vous ne disposez donc pas de 88 Mo d'espace libre sur le lecteur dont se sert le spooler d'impression, vous ne pourrez pas effectuer votre impression.

Que faire ? Libérer beaucoup d'espace avant d'imprimer ou imprimer de petits fichiers. Par exemple, imprimez seulement la moitié du lé en une seule fois ou imprimez une seule page à la fois.

Consultez les articles Adobe pour d'autres suggestions. C'est compliqué. Imprimer page par page, c'est plus facile.

6 J'ai imprimé la première page de mon vêtement de test et maintenant toutes les pages suivantes affichent "page 1 sur 1" en haut ainsi que "file://C:\Windows\TEMP\triACEBI.htm", sans aucune ligne du patron.

Les en-têtes et pieds de page qui s'affichent sur vos impressions sont ajoutés par votre navigateur et non par Dress Shop. Dans votre navigateur, choisissez la commande **Fichier/Mise en page** et regardez le texte qui s'imprime en tant qu'en-tête et pied de page. Effacez ou modifiez ce texte.

7 Puis-je enregistrer un fichier imprimé pour l'imprimer sur une autre imprimante ?

Pour préparer une impression sur un système Windows afin de l'imprimer sur une autre imprimante :

- * ajoutez une nouvelle imprimante locale et choisissez le modèle d'imprimante à utiliser.
- * lorsque vous imprimez à partir de l'application, choisissez cette nouvelle imprimante et cochez l'option *Imprimer dans un fichier*.

Le nom de fichier doit se terminer par *.prn*.

Vous pouvez envoyer le fichier par e-mail, l'enregistrer sur une disquette, etc. pour le rendre disponible sur l'autre système.

Sur le système AVEC l'imprimante en cours, vous devez répondre par **Oui** à la question de savoir si vous imprimez à partir de DOS.

Une fois le fichier reçu et enregistré dans un répertoire, allez dans DOS et tapez :

`copy filename.prn lpt1:` (remplacez filename par le nom en cours)

8 La définition des marges de mon imprimante est en pouces. Comment passer en valeurs métriques ?

À partir du Poste de travail, cliquez sur **Panneau de configuration**, choisissez le module **Options régionales et linguistiques**, cliquez sur le bouton **Personnaliser**, et sous l'option *Système de mesure*, choisissez *Métrique*.

9 Une seule page de mon patron est imprimée alors qu'il devrait y en avoir plusieurs. Que se passe-t-il ?

Pour une variété de raisons sur lesquelles nous n'insistons pas ici (dues aux navigateurs et aux pilotes d'imprimantes et à Windows), Dress Shop imprime les patrons page par page. Lorsque vous cliquez sur le bouton **Imprimer**, Dress Shop imprime la page sélectionnée. Vous devez cliquer ensuite sur le bouton **Page suivante** pour afficher et imprimer la page suivante.

Si vous avez une imprimante à chariot large ou avec une alimentation en continu, vous pouvez changer les paramètres *Hauteur de papier* et *Largeur de papier* pour imprimer beaucoup plus de patron avec une seule commande **Imprimer**. Mais la valeur par défaut est définie pour imprimer une seule page à la fois.

10 Mon imprimante ignore les lignes en couleurs. Que puis-je faire ?

Vous devez donner l'instruction nécessaire à votre imprimante pour prendre en charge les lignes en couleurs et en noir et blanc. Voici la marche à suivre :

- * Affichez les propriétés de l'imprimante, ouvrez l'onglet Graphiques (ou équivalent).
 - * A partir d'ici, les options peuvent varier fortement en fonction des pilotes d'imprimantes. En général, activez l'option *Tramage Diffusion d'erreurs*, et réglez l'intensité sur *Plus sombre*.
-

11 J'ai Internet Explorer 5.5 et une imprimante avec alimentation continue. Quand j'imprime, le message "Invalid Argument IE error in script" s'affiche. Que faire ?

IE5.5 ne fonctionne pas correctement avec certaines imprimantes à alimentation continue. IE5.0 les prend mieux en charge. Comme solution, soit vous installez IE5.0 soit vous passez à IE6.0.

Pour revenir à IE5.0 :

Si IE5.0 ou une version antérieure est déjà installée, choisissez **Démarrer/Panneau de configuration/Ajout/Suppression de programmes**. Sélectionnez *Microsoft Internet Explorer 5.5 et outils Internet*, cliquez sur le bouton **Ajouter/Supprimer**, dans la fenêtre pop-up, choisissez *Restaurer l'ancienne configuration Windows*. Confirmez par OK. Après avoir restauré la version antérieure d'Internet Explorer, vous devrez télécharger IE5.0 et/ou la machine virtuelle si vous êtes sous 5.0.

Si IE5.5 est la seule version installée, il vous faut configurer votre imprimante pour l'impression standard 21 * 29,7 jusqu'à ce que Microsoft corrige cette version. Sinon, passez à IE6.0.

Pour passer à IE6.0, connectez-vous sur le site de Microsoft, puis activez la zone Téléchargements. Un lien proposant le téléchargement d'Internet Explorer 6 s'y trouve.

12 Après avoir imprimé une page, mon imprimante imprime ou éjecte systématiquement une page blanche. Que dois-je faire ?

Cela se produit lorsque les paramètres de votre page sont définis de telle sorte que Dress Shop tente d'imprimer une page plus grande qu'une page ordinaire. C'est le cas par exemple si votre papier fait 29,7 cm de haut et si les marges de votre navigateur sont définies à 2 cm en haut et en bas. Cela signifie que la page imprimable sous Dress Shop doit être de 25,7 cm de haut. Si la hauteur de page est de 26 cm ou plus, chaque page prendra alors plus d'une page lors de l'impression et votre imprimante sortira ce dernier petit bout (qui ne contiendra pas nécessairement de lignes) sur une autre page.

Vérifiez par conséquent les marges de votre navigateur (Internet Explorer, **Fichier/Mise en page, Marge haut et bas**), la taille du papier, les paramètres Dress Shop (vérifiez la hauteur de la page imprimable au moment d'imprimer) et assurez-vous qu'ils sont compatibles. Taille de papier moins marge doit être égal à hauteur et largeur de page imprimable.

13 Mon imprimante sort des pages blanches. Pourquoi ?

- * Vérifiez que les orifices d'encre ne sont pas recouverts sur la cartouche d'impression.
- * Vérifiez que le support utilisé est suffisamment large. La largeur du support doit être concordante dans les paramètres de page et d'impression.
- * Vérifiez que la cartouche d'encre n'est pas vide. Quand une page blanche sort de l'imprimante lorsque vous tentez d'imprimer du texte noir, il se peut que la cartouche du noir soit vide. Remplacez-la. Lorsque des couleurs ne s'impriment pas correctement (ou pas du tout) lors d'une impression en couleur, il se peut que vous deviez changer la cartouche couleur.
- * Vérifiez la configuration de l'imprimante. Assurez-vous d'avoir choisi la bonne imprimante comme imprimante en cours ou imprimante par défaut.
- * Vérifiez le port parallèle sur l'ordinateur. Si vous utilisez un câble parallèle, assurez-vous que l'imprimante est connectée directement au port parallèle de l'ordinateur. Ne partagez pas le port avec d'autres périphériques, comme le lecteur zip.

14 Les marques de repérage, visibles sur l'écran, ne s'affichent pas sur les pages imprimées. Pourquoi ?

Cela se produit en principe lorsque les paramètres de mise en page de Dress Shop sont mal définis. Vous devez indiquer à Dress Shop quelle est la taille d'une pièce de patron à afficher pour que l'imprimante puisse l'imprimer correctement. À cet effet, vous devez transmettre à Dress Shop la taille du papier que vous utilisez et les marges de votre imprimante.

Vous pouvez obtenir ces informations au premier démarrage d'Internet Explorer à l'aide de la barre de menus affichée en haut de la page. Cliquez sur **Fichier** puis sur **Mise en page**. Notez la taille de votre papier et les définitions des marges qui s'affichent dans la boîte de dialogue.

Continuez l'exécution de Dress Shop. En mode 25 % ou en plein écran, vous apercevez un bouton **Mise en page**. Là, entrez les mêmes valeurs que celles que vous avez lues sous Internet Explorer pour votre imprimante. Confirmez par OK. C'est fait. Il vous suffit d'indiquer une seule fois ces valeurs.

15 J'utilise Windows XP et mon imprimante couleurs n'imprime pas les patrons Dress Shop en couleurs. Pourquoi et comment y remédier ?

Le module de construction des patrons Dress Shop est écrit en Java. Java a été développé par Sun Microsystems et, jusqu'à une date récente, pris en charge par Microsoft. Mais Sun a sommé Microsoft de ne plus effectuer de modifications ou d'améliorations si bien que Microsoft ne prend plus en charge leur Java.

Avec la commercialisation de Windows XP, Microsoft n'a plus demandé aux fabricants d'imprimantes avec lesquels il travaille (tous dans leur intégralité) de prendre en charge Java. C'est ainsi que HP et certains d'entre eux ne prennent plus en charge l'impression en couleurs Java avec quelques versions de Windows. Nous avons eu des rapports provenant d'utilisateurs de Windows 2000 et Windows XP.

Ni HP ni Microsoft n'a montré le moindre intérêt pour résoudre ce conflit. La possibilité d'imprimer en noir et blanc est de toute manière prévue dans Dress Shop. Pensez à utiliser cette option. Si vous avez un besoin réel d'imprimer en couleurs, il vous faut trouver dans ce cas une imprimante qui prend en charge l'impression en couleurs des applets Java.

16 Les patrons s'impriment trop lentement par rapport au texte. Pourquoi cela et que puis-je faire ?

Une page de texte est nettement plus légère qu'une page graphique, et c'est en particulier le cas des grandes pages graphiques qui représentent un patron. Ne vous étonnez donc pas si l'impression d'un patron se déroule beaucoup plus lentement que celle d'un document texte.

Une astuce qui peut cependant vous aider à accélérer l'impression c'est de désactiver votre antivirus. Certains antivirus insistent sur la vérification de chaque fichier envoyé au disque dur (y compris les fichiers de la file d'impression). L'impression peut être accélérée si vous désactivez l'antivirus. Il se peut que vous deviez redémarrer l'ordinateur après avoir désactivé l'antivirus.

Tous les antivirus ne ralentissent pas pour autant l'impression. Et les plus récents, les meilleurs, ne nécessitent pas un redémarrage de l'ordinateur lorsque vous les désactivez. Si votre antivirus a tendance à ralentir l'impression, pensez à rechercher une nouvelle version qui fonctionne mieux.

17 Je travaille sous Windows XP. Chaque fois que j'essaye d'imprimer un patron, j'obtiens un résultat tout noir. Pourquoi ?

Vous avez probablement deux programmes Java en conflit avec Dress Shop. Le module de construction des patrons Dress Shop utilise Java. Pour obtenir la bonne version, connectez-vous sur le site de microsoft.com, puis téléchargez et installez la Machine virtuelle de Microsoft.

18 J'ai Windows XP et Internet Explorer, mais mes patrons ne s'impriment pas avec l'option banderole. Quels réglages dois-je faire ?

Aucun réglage à faire. Hélas, Windows XP remplace les propriétés de votre imprimante et a éliminé l'impression continue en bannière.

CATÉGORIE : MESURES

- 1 Des instructions sont-elles disponibles pour savoir comment bien prendre les mesures ?
- 2 Comment puis-je coudre ce modèle en tissu maille ?
- 3 Est-il difficile de faire varier les courbes pour obtenir de bonnes mesures et un bon seyant ?

1 Des instructions sont-elles disponibles pour savoir comment bien prendre les mesures ?

Le manuel d'utilisation explique en détail l'art et la manière de bien prendre les mesures. De nombreuses illustrations et des conseils vous indiquent comment ne pas vous tromper et éviter les mauvaises mesures. De nombreuses utilisatrices réussissent à prendre correctement les mesures grâce aux illustrations et aux indications du programme, mais le manuel d'utilisation est également très complet et toujours à votre portée.

2 Comment puis-je coudre ce modèle en tissu maille ?

Vous pouvez obtenir de bons résultats en mettant à zéro toutes les valeurs d'aisance définies par le programme. Ajoutez ensuite une toute petite aisance en fonction de ce que vous souhaitez. Allez à la page [Options de couture](#) pour désactiver les valeurs d'aisance et ajoutez l'aisance qui vous convient.

3 Est-il difficile de faire varier les courbes pour obtenir de bonnes mesures et un bon seyant ?

Il convient de maîtriser deux domaines pour créer d'excellents patrons à partir de Dress shop. Vous pouvez obtenir de BONS patrons avec un minimum d'effort.

Cela ne signifie pas que vous êtes obligée de le faire. C'est juste une motivation pour vous inciter à tenter des essais à l'aide des explications que nous vous fournissons ici.

Le premier point important c'est les mesures. Il vous faut un bon schéma... là-dessus, il n'y a pas de doute. Comme le programme se sert des mesures pour vous restituer un seyant exemplaire, il est indispensable que ces mesures soient le plus précises possible et prises selon les critères exigés par le programme, c'est-à-dire à l'aide des points de repère établis par le programme.

TOUS les efforts ont été faits pour vous faciliter cette tâche... Alors comment se fait-il que le vêtement tombe parfaitement sur une épaule alors qu'il y a un excès sur l'autre... Nous sommes des êtres asymétriques... Certains instructeurs de couture disent que les individus sont comme des flocons de neige... aucun n'est identique...

Nous avons eu des dames qui nous ont dit à quel point elles étaient symétriques avec une différence de 3 cm ou plus au niveau des épaules gauche et droite... et elles ne le savaient même pas !

Cela ne suffit pas pour modifier le patron. En voulant l'ajuster en effet de chaque côté, on ne peut qu'abîmer la forme du vêtement et la déformation serait bien visible.

Les valeurs sont très précises et veillent à créer un patron adéquat adapté à la morphologie de la personne... mais parfois des hanches trop hautes ou un abdomen important nécessitent des corrections pour améliorer la forme du patron. Vous pouvez arrondir la courbe des hanches en allongeant légèrement la mesure du sol aux hanches ou l'étirer si vous avez un derrière bas et plat. Et que se passerait-il si vous aviez un ventre rond élevé et un derrière plat ? Vous devez trouver un compromis et faire des ajustements lors de la construction du patron.

Et le résultat ? Il ne peut qu'être suffisamment bon, meilleur que les patrons vendus dans le commerce ou les vêtements du prêt-à-porter.

Le deuxième point important à prendre en compte est l'aisance.

L'aisance est un choix personnel. Il n'est pas logique de spécifier aux utilisatrices quelle est l'aisance qui leur conviendrait. Tout dépend des goûts personnels.

Avec mon surpoids et ma petite taille, comment puis-je m'imaginer en micro-mini jupe et un petit bustier... l'idée me fait tordre de rire.

Vous pouvez néanmoins avoir un programme qui imagine quelle serait pour vous l'aisance ou la LONGUEUR idéale.

Si le vêtement est inélégant, épinglez quelques centimètres en longueur et vérifiez si vous êtes petite.

Comparez la longueur et la largeur sur vos chemises, robes et vestes préférées. Notez à combien de centimètres s'élève l'aisance dans votre chemise qui vous plaît tant et que vous souhaitez copier. Vous n'en n'avez pas ? Allez dans une boutique avec un mètre à ruban et mesurez.

Supposons que vous avez une personne dans la cabine d'essayage qui vous demande ce que vous aimez dans le vêtement que vous portez. Elle pique des épingles çà et là, serre un peu par-ci, relâche par-là et quand elle trouve que le vêtement tombe bien sur vous, elle vous fait essayer le vêtement suivant et procède de la même manière, mais en commençant par un point plus précis.

Une fois que vous avez trouvé la valeur de l'aisance des vêtements ajustés et non ajustés dans Dress Shop, vous pouvez reproduire cette valeur à l'aide des options chaque fois que vous le désirez, sans avoir à passer par les épingles...

La connaissance de l'aisance vous permet donc de demander au programme de prendre en compte vos préférences personnelles et de créer un vêtement à votre image. Mais, pour commencer, il vous faut des valeurs par défaut et elles ne sont pas si mauvaises. Si vous avez besoin de les modifier pour les adapter à votre silhouette, vous disposez des OPTIONS.

Je suggère de mettre en pratique l'étude des courbes de façon ludique :

a Procurez-vous du tissu pas trop cher, dans une de vos couleurs préférées. Si le résultat est bon, tant mieux, sinon vous aurez appris une leçon. Notez ce que vous avez appris à partir de ce vêtement pour l'appliquer à un vrai vêtement.

Assemblez les côtés et par des points de bâti et piquez les pinces. Si le résultat est convenable, faites toutes les piqûres.

b Regardez-vous dans la glace comme si vous étiez une élève assistant à un cours de couture. Le vêtement que vous portez, ce n'est pas celui que vous voulez mettre à votre sortie du samedi soir (et on est vendredi soir) et demandez-vous ce qui ne va pas.

Une fois que vous avez passé votre examen avec succès, donnez-vous un A+ comme note et créez ainsi de toutes pièces une œuvre fabuleuse.

c Lancez-vous maintenant pour tenter un style complètement différent.

N'oubliez pas que le tissu influence beaucoup sur le modèle et que le seyant dépend de la silhouette choisie. Ce que vous avez fabriqué dans de la mousseline ne produira pas le même effet et ne tombera pas aussi impeccablement dans

du tissu polaire, dans du crêpe ou de la gabardine. Le seyant ne sera plus celui auquel vous vous attendiez si vous n'effectuez pas quelques modifications.

Si vous cousez un manteau de fourrure dans de la mousseline, vous n'obtiendrez pas le seyant nécessaire. De même, une jupe à 6 godets ne tombera pas aussi parfaitement si elle est faite en mousseline plutôt qu'en soie.

Vous devez être en mesure de percevoir pourquoi cette mousseline est différente du tissu que vous avez choisi et effectuer les modifications qui s'imposent.

Il est impossible de tout deviner d'avance. J'apprends quelque chose de nouveau chaque fois que je m'installe avec un morceau de tissu et une idée en tête... et je n'ai jamais mis un seul vêtement à la poubelle depuis tant d'années.

(texte de KAAREN)

CATÉGORIE : NAVIGATEURS

- 1 Ma version d'Internet Explorer est antérieure à la version 5.5 que vous recommandez. Puis-je l'utiliser ?
- 2 Je préfère mon navigateur Netscape. Puis-je l'utiliser avec Dress Shop ?
- 3 J'utilise le navigateur AOL. Est-ce qu'il fonctionnera avec Dress Shop ?
- 4 La taille de police, définie par mon navigateur, peut-elle créer des difficultés ?
- 5 Je préfère utiliser la version 5 d'Internet Explorer. Comment puis-je désinstaller la version 5.5 ?
- 6 Mon navigateur veut toujours afficher les marges en pouces. Comment obtenir l'affichage des mesures en centimètres ?
- 7 Je peux accéder à Dress Shop en cliquant sur l'icône d'Internet Explorer. Mais lorsque je clique sur l'icône de Dress Shop, mon programme s'affiche dans Netscape. Comment faire pour afficher Dress Shop dans Internet Explorer lorsque je clique sur l'icône de Dress Shop ?
- 8 Lorsque je démarre Dress Shop, il s'affiche dans Netscape ou AOL. Comment dire à Windows que je veux activer Dress Shop dans Internet Explorer ?
- 9 Dois-je être en ligne pour démarrer Dress Shop ?

1 **Ma version d'Internet Explorer est antérieure à la version 5.5 que vous recommandez. Puis-je l'utiliser ?**

La version 5 exécutera Dress Shop avec quelques restrictions. Pour pouvoir afficher vos patrons à la bonne taille, vous devez choisir l'option *Petite police* dans les paramètres d'affichage de votre Bureau (NON LES PARAMETRES CONCERNANT LA TAILLE DE TEXTE DU NAVIGATEUR MAIS LE BUREAU). Si vous utilisez l'option *Grande police*, vos patrons s'afficheront à 75 % de leur taille réelle. Vous pouvez corriger cela en cliquant sur le bouton **Ajuster l'échelle** dans la zone *Mise en page* au moment où vous imprimez les patrons. Cette mise à l'échelle doit être effectuée une seule fois, car elle est mémorisée.

Un autre problème que vous risquez de rencontrer avec l'option *Petite police* du Bureau est le suivant : vous remarquerez que le tissu ne se sépare pas à la taille lorsque vous l'affichez sur le mannequin du programme. Cela s'explique par le fait que le tissu, choisi pour le haut, s'arrête à plusieurs centimètres virtuels au-dessus de la taille du mannequin, tandis que le tissu de son pantalon s'étend au-delà de la taille à raison du même nombre de centimètres. Si cela ne vous dérange pas, vous pouvez utiliser IE5 sans problème. Les versions plus anciennes génèrent, quant à elles, des problèmes plus complexes et ne sont pas recommandées. Les versions les plus récentes d'Internet Explorer ne soulèvent aucune de ces difficultés.

2 **Je préfère mon navigateur Netscape. Puis-je l'utiliser avec Dress Shop ?**

Non, pas encore. Mais si vous tolérez Internet Explorer comme navigateur présent sur votre système, vous pouvez vous en servir avec Dress Shop tout en continuant à surfer sur le web avec Netscape Navigator ou Communicator. Ils sont entièrement compatibles.

3 **J'utilise le navigateur AOL. Est-ce qu'il fonctionnera avec Dress Shop ?**

AOL version 5 ou version postérieure fonctionne correctement avec de petites restrictions. La barre de menus, les barres d'outils et les barres d'icônes que AOL vous présente occupent une partie trop importante de l'écran, ce qui réduit énormément la taille de la fenêtre Dress Shop vous obligeant par conséquent à faire défiler les volets que vous voulez visualiser. Pour améliorer cette situation, vous pouvez :

- a Agrandir la fenêtre Dress Shop.
- b Visiter "AOL" - Préférences et voir les éléments que vous pouvez ignorer. Diminuez par exemple la taille des barres d'outils en y affichant uniquement le texte. Dans la boîte de dialogue *Général*, vous pouvez choisir par exemple une taille plus petite pour la police.
- c Conserver AOL pour naviguer sur le web et pour vos e-mails, mais utiliser une copie d'Internet Explorer 5.5 pour Dress Shop. Vous nécessitez certes plus d'espace disque (de 6 Mo à 45 Mo, compte tenu des options installées), mais vous disposez de plus d'options Dress Shop, ce qui vous permet d'optimiser ses performances.

4 La taille de police, définie par mon navigateur, peut-elle créer des difficultés ?

En général, non. Plus la police est grande et moins vous aurez d'informations affichées sur l'écran. Si nous ne pouvons pas afficher toutes les options du modèle dans votre police, nous ajoutons une barre de défilement qui vous permet de visualiser les options cachées. En revanche, vos patrons s'impriment de la même manière dans n'importe quel cas. Tous les boutons restent accessibles. Toutes les fonctionnalités du programme restent disponibles. Mais si vous n'y voyez pas d'inconvénient, choisissez *Moyenne* comme taille de police et vous obtiendrez de meilleurs résultats.

5 Je préfère utiliser la version 5 d'Internet Explorer. Comment puis-je désinstaller la version 5.5 ?

Cliquez sur le bouton **Démarrer** situé dans l'angle inférieur gauche de votre écran. Choisissez la commande **Panneau de configuration** et cliquez sur le module **Ajout/Suppression de programmes**. Recherchez dans la liste l'entrée *Microsoft Internet Explorer 5.5 et Outils Internet*. Cliquez sur le bouton **Modifier/Supprimer**. Vous obtiendrez une option *Restaurer l'ancienne configuration de Windows*. Choisissez cette option pour rétablir le navigateur que vous utilisiez avant d'installer Internet Explorer 5.5.

Remarque : vous devez disposer de Internet Explorer 5 ou version postérieure pour exécuter Dress Shop. Par conséquent, évitez d'installer une version antérieure à 5.0.

6 Mon navigateur veut toujours afficher les marges en pouces. Comment obtenir l'affichage des mesures en centimètres ?

À partir du Poste de travail, cliquez sur **Panneau de configuration**, choisissez le module **Options régionales et linguistiques**, cliquez sur le bouton **Personnaliser**, et sous l'option *Système de mesure*, choisissez *Métrique*.

7 Je peux accéder à Dress Shop en cliquant sur l'icône d'Internet Explorer. Mais lorsque je clique sur l'icône de Dress Shop, mon programme s'affiche dans Netscape. Comment faire pour afficher Dress Shop dans Internet Explorer lorsque je clique sur l'icône de Dress Shop ?

Si vous voulez utiliser un autre navigateur pour surfer sur le web et réserver Internet Explorer à l'usage de Dress Shop, définissez Dress Shop en tant que page d'accueil d'Internet Explorer. Créez ensuite une icône sur le Bureau qui active directement Internet Explorer en ouvrant le programme Dress Shop.

- a Démarrez Internet Explorer. Choisissez la commande **Fichier/Ouvrir** et cliquez sur le bouton **Parcourir**. Indiquez le lecteur dans lequel vous avez installé Dress Shop, recherchez et ouvrez le dossier DressShop et précisez le nom de fichier de votre programme :

C:\Program Files\Micro Application\DressShop.htm

Cliquez sur **Ouvrir**. Lorsque le programme Dress Shop est ouvert, retournez dans Internet Explorer et choisissez la commande **Outils/Options Internet**. Sous *Page de démarrage*, cliquez sur le bouton **Page actuelle** puis sur OK. Vous venez ainsi de définir Dress Shop comme page de démarrage par défaut d'Internet Explorer. Fermez Dress Shop après cette action.

- b Sur votre Bureau, cliquez avec le bouton droit en un endroit vide.
- c Dans le menu contextuel, choisissez **Nouveau/Raccourci**.
- d La boîte de dialogue **Création d'un raccourci** s'affiche. Cliquez sur le bouton **Parcourir**.
- e Déplacez-vous jusqu'à *c:\Program Files\Internet Explorer*.
- f Recherchez et ouvrez le fichier IEXPLORE.EXE (fichier précédé d'un "e" bleu).
- g Votre ligne de commande doit contenir maintenant :

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

- h Cliquez sur **Suivant**. Dans la zone de saisie, indiquez le nom de votre raccourci Dress Shop.
- i Cliquez sur **Terminer**.

Vous disposez maintenant d'un raccourci Internet Explorer sur votre Bureau qui vous mène à Dress Shop. Pour appliquer l'image de la machine à coudre Dress Shop à l'icône par défaut :

- a Cliquez avec le bouton droit sur l'icône que vous venez de créer.
- b Choisissez la commande **Propriétés/Raccourci**. Cliquez sur le bouton **Changer d'icône** puis sur **Parcourir**.
- c Choisissez le lecteur dans lequel vous avez installé Dress Shop.
- d Ouvrez le dossier DressShop et choisissez l'icône de votre programme.
- e Choisissez **Ouvrir/OK/Appliquer/Fermer**.

Si vous ne souhaitez pas afficher Dress Shop comme page de démarrage par défaut dans Internet Explorer :

- a Choisissez **Démarrer/Rechercher** et tapez **lexplore.exe**. Indiquez le chemin complet du fichier.
- b Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de Dress Shop et choisissez **Propriétés**. Dans la zone de saisie *Cible*, indiquez l'adresse du fichier Iexplore.exe, par exemple **C:\Program Files\Internet Explorer\Iexplore.exe**.
- c Un double clic sur l'icône de Dress Shop active à présent Internet Explorer. Démarrez Dress Shop à l'aide de la commande **Fichier/Ouvrir**, indiquez le fichier htm de votre programme.

(Lorsque vous ouvrez le programme de cette manière, ajoutez-le à vos favoris pour y accéder rapidement).

- d Netscape reste votre navigateur par défaut et votre icône Dress Shop vous permet de démarrer Internet Explorer et le programme Dress Shop.

8 Lorsque je démarre Dress Shop, il s'affiche dans Netscape ou AOL. Comment dire à Windows que je veux activer Internet Explorer au démarrage de Dress Shop ?

Vous devez modifier l'association que Windows fait entre le type de fichier et l'application à ouvrir. Dans le cas de Dress Shop, le type de fichier est *.htm* (documents HTML).

Dans Windows XP, faites comme suit :

- a Double-cliquez sur Poste de travail.
- b Choisissez la commande **Outils/Options des dossiers**. Cliquez sur l'onglet **Types de fichiers**.
- c Recherchez dans la liste l'entrée *HTML Document*.
- d Cliquez sur le bouton **Modifier**.
- e Dans la liste *Programmes*, choisissez le programme avec lequel vous voulez ouvrir ce type de fichier.
- f Confirmez par OK. Fermez les boîtes de dialogue.

Au démarrage de Dress Shop, Internet Explorer va s'exécuter désormais automatiquement.

9 Dois-je être en ligne pour démarrer Dress Shop ?

Non, pas du tout. Pour avoir accès à des éléments comme la FAQ de Dress Shop ou les forums Micro Application, vous devez être connecté à Internet. Sinon, vous pouvez utiliser le programme sans être en ligne.

Si votre navigateur se connecte automatiquement à Internet lors de son démarrage, vous pouvez changer cela. Démarrez Internet Explorer, ouvrez le menu **Fichier** et choisissez **Travailler hors connexion**. Lorsque vous tapez une adresse web ou choisissez un favori, Internet Explorer vous demandera si vous voulez établir une connexion. Vous pouvez à tout moment désactiver la commande **Travailler hors connexion**.

CATÉGORIE : OPTIONS DE COUTURE

- 1 Y a-t-il une option pour les tissus maille ?
- 2 J'ai entré une valeur pour le déplacement de l'épaulette et je ne vois aucun changement dans mon patron. Que fait cette option et comment fonctionne-t-elle ?

1 Y a-t-il une option pour les tissus maille ?

Non, pas pour l'instant. Vous pouvez obtenir de bons résultats en mettant à zéro toutes les valeurs d'aisance définies par le programme. Ajoutez ensuite une toute petite aisance en fonction de ce que vous souhaitez. Allez à la page *Options de couture* pour désactiver les valeurs d'aisance et ajoutez l'aisance qui vous convient.

2 J'ai entré une valeur pour le déplacement de l'épaulette et je ne vois aucun changement dans mon patron. Que fait cette option et comment fonctionne-t-elle ?

Cette option permet de rapprocher l'épaulette du cou (valeurs négatives) ou de la déplacer vers la fin de l'épaule (valeurs positives). Mais, dans un cas comme dans l'autre, il faut que vous ayez défini la largeur de l'épaulette. Sinon, il n'y a rien à ajuster.

CATÉGORIE : PAGE D'ACCUEIL

1 Je n'aime pas que mon navigateur utilise Dress Shop comme page d'accueil. Comment réafficher mon ancienne page d'accueil ?

Démarrez votre navigateur. Dans la barre d'adresses, indiquez l'adresse du site que vous souhaitez au démarrage du navigateur (par exemple www.yahoo.fr ou www.microapp.com). Appuyez sur **Entrée** et attendez que l'adresse soit affichée. Choisissez ensuite la commande **Outils/Options Internet**. Cliquez sur le bouton Page actuelle. La page actuelle, qui se trouve affichée dans votre navigateur, devient votre page d'accueil.

CATÉGORIE : PARAMÈTRES D'AFFICHAGE

- 1 Toutes les informations ne s'affichent pas sur mon écran.
- 2 Mon moniteur n'accepte pas de résolution supérieure à 640 x 480. Que dois-je faire ?

1 Toutes les informations ne s'affichent pas sur mon écran.

Si la résolution de votre écran est inférieure à 800 x 600, les boutons de navigation, qui vous permettent de commuter entre les différentes pages du programme, risquent d'être décalés hors de l'écran. Dress Shop nécessite au moins une résolution de 800 x 600. Pour changer de résolution :

- a Choisissez la commande **Démarrer/Panneau de configuration**.
- b Activez le module **Affichage**. Cliquez sur l'onglet **Paramètres**.
- c Déplacez le curseur de la réglette sous *Résolution de l'écran* de façon à choisir une résolution minimale de 800 x 600.

2 Mon moniteur n'accepte pas de résolution supérieure à 640 x 480. Que dois-je faire ?

Dress Shop fonctionnera correctement dans ce mode si vous choisissez une taille de police plus petite. Voici la marche à suivre :

- a Choisissez la commande **Démarrer/Panneau de configuration**.
- b Activez le module **Affichage**. Cliquez sur l'onglet **Paramètres**.
- c Cliquez sur le bouton **Avancé**.
- d Dans la liste déroulante, activez l'option *Taille normale*.
- e Confirmez par OK.

Redémarrez l'ordinateur pour pouvoir utiliser Dress Shop. Sur certains écrans, vous devrez faire défiler l'affichage pour visualiser toutes les informations. De toute manière, vous aurez accès à tous les boutons, les contrôles et options.

CATÉGORIE : PATRONS

- 1 Mes patrons sont trop petits une fois imprimés.
- 2 A quoi sert l'affichage des patrons en 25 % ?

1 Mes patrons sont trop petits une fois imprimés.

Ce problème se produit sous Internet Explorer 5 lorsque la taille de police de votre Bureau est trop grande. Vous disposez de deux solutions. Passez à Internet Explorer 5.5 ou cliquez sur le bouton **Echelle** qui s'affiche dans la zone *Mise en page* lorsque vous imprimez. Il vous suffit de cliquer une seule fois sur ce bouton car le programme enregistre cet état pour les tâches ultérieures.

2 A quoi sert l'affichage des patrons en 25 % ?

L'échelle 25 % sert à imprimer et vérifier rapidement les patrons. Voici des situations où cette échelle peut s'avérer utile :

- * pour comparer deux styles, par exemple la chemise ample avec la chemise non ajustée. Vous pouvez imprimer les deux modèles, les faire concorder sur l'écran et noter les différences qu'elles comportent.
- * pour voir l'effet qui se produit sur le patron lorsque vous changez l'aisance (ou une autre option). Vous pouvez visualiser les différences en activant le modèle de test.
- * pour déterminer la bonne longueur et la bonne largeur du vêtement.
- * pour tracer le schéma d'un nouveau patron que vous avez imaginé.
- * pour vous transformer en mini-mannequin pour essayer des patrons en utilisant peu de tissu.

Les patrons au quart de leur taille réelle sont utiles pour faire des comparaisons avant l'impression définitive. Faites vos expériences en 25 % et vous verrez combien c'est amusant. Cela vous permet en outre d'économiser papier et encre.

CATÉGORIE : RACCOURCIS ET ICÔNES

1 Je n'ai pas l'icône de Dress Shop sur mon Bureau et ne trouve pas le fichier *.exe* qui ouvre le programme. Comment puis-je ouvrir mon programme et définir son raccourci sur le Bureau ?

2 Comment puis-je définir un raccourci qui active Dress Shop dans Internet Explorer en me permettant toujours d'utiliser mon navigateur par défaut pour surfer sur le web ?

1 Je n'ai pas l'icône de Dress Shop sur mon Bureau et ne trouve pas le fichier *.exe* qui ouvre le programme. Comment puis-je ouvrir mon programme et définir son raccourci sur le Bureau ?

L'icône de Dress Shop se crée automatiquement sur votre Bureau après l'installation du programme. Il arrive que les dernières versions de Windows ne crée pas automatiquement le raccourci du programme installé. Si c'est le cas, créez le raccourci de Dress Shop sur votre Bureau de la manière suivante :

- a Sélectionnez le lecteur sur lequel vous avez installé Dress Shop.
- b Ouvrez le dossier DressShop.
- c Choisissez le fichier *.html* de votre programme : *DressShop.htm*.
- d Cliquez avec le bouton droit sur le fichier *.htm* et choisissez la commande **Envoyer vers/Bureau**. Ainsi se crée un nouveau raccourci du programme Dress Shop sur le Bureau.

Pour appliquer l'image de la machine à coudre à ce raccourci :

- a Cliquez avec le bouton droit sur le nouveau raccourci.
- b Choisissez la commande **Propriétés/Changer d'icône/Parcourir**.
- c Activez le lecteur sur lequel vous avez installé le programme.
- d Ouvrez le dossier DressShop.
- e Choisissez l'icône de votre programme.
- f Cliquez sur **Ouvrir/OK/Appliquer/OK**.

2 Comment puis-je définir un raccourci qui active Dress Shop dans Internet Explorer en me permettant toujours d'utiliser mon navigateur par défaut pour surfer sur le web ?

Si vous voulez utiliser un autre navigateur pour surfer sur le web et réserver Internet Explorer à l'usage de Dress Shop, définissez Dress Shop en tant que page d'accueil d'Internet Explorer. Créez ensuite une icône sur le Bureau qui active directement Internet Explorer en ouvrant le programme Dress Shop.

- a Démarrez Internet Explorer. Choisissez la commande **Fichier/Ouvrir** et cliquez sur le bouton **Parcourir**. Indiquez le lecteur dans lequel vous avez installé Dress Shop, recherchez et ouvrez le dossier DressShop et précisez le nom de fichier de votre programme :

C:\Program Files\Micro Application\DressShop.htm

Cliquez sur **Ouvrir**. Lorsque le programme Dress Shop est ouvert, retournez dans Internet Explorer et choisissez la commande **Outils/Options Internet**. Sous *Page de démarrage*, cliquez sur le bouton **Page actuelle** puis sur OK. Vous venez ainsi de définir Dress Shop comme page de démarrage par défaut d'Internet Explorer. Fermez Dress Shop après cette action.

- b Sur votre Bureau, cliquez avec le bouton droit en un endroit vide.
- c Dans le menu contextuel, choisissez **Nouveau/Raccourci**.
- d La boîte de dialogue **Création d'un raccourci** s'affiche. Cliquez sur le bouton **Parcourir**.
- e Déplacez-vous jusqu'à *c:\Program Files\Internet Explorer*.
- f Recherchez et ouvrez le fichier IEXPLORE.EXE (fichier précédé d'un "e" bleu).
- g Votre ligne de commande doit contenir maintenant :

C:\Program Files\Internet Explorer\explore.exe

- h Cliquez sur **Suivant**. Dans la zone de saisie, indiquez le nom de votre raccourci Dress Shop.
- i Cliquez sur **Terminer**.

Vous disposez maintenant d'un raccourci Internet Explorer sur votre Bureau qui vous mène à Dress Shop. Pour appliquer l'image de la machine à coudre Dress Shop à l'icône par défaut :

- a Cliquez avec le bouton droit sur l'icône que vous venez de créer.
- b Choisissez la commande **Propriétés/Raccourci**. Cliquez sur le bouton **Changer d'icône** puis sur **Parcourir**.
- c Choisissez le lecteur dans lequel vous avez installé Dress Shop.
- d Ouvrez le dossier DressShop et choisissez l'icône de votre programme.
- e Choisissez **Ouvrir/OK/Appliquer/Fermer**.

CATÉGORIE : TAILLES STANDARD

Nous souhaitons vous rappeler que les tailles, fournies par défaut dans Dress Shop, ne sont qu'une aide, en vue de vous faciliter la tâche. Elles ne correspondent pas à des tailles que vous avez l'habitude de rencontrer. Ces tailles, définies de 36 à 44, ne signifient pas que Dress Shop peut traiter uniquement les mesures qui s'en approchent. Les calculs, effectués par le programme, seraient exactement les mêmes si ces tailles "standard" n'étaient pas présentes. Autrement dit, vous pouvez avoir des mesures, proches de 34, ou supérieures à 44. Une taille test 54 est d'ailleurs incluse dans la liste.

Les modèles varient en fonction des mesures, des options. Le programme fait des ajustements par rapport à des données clés qui lui sont spécifiées. Il convient alors de modifier des mesures, comme la hauteur latérale du buste ou les mesures de taille, hanches ou autres.

L'un des intérêts de ce programme est en effet de pouvoir agir sur des mesures spécifiques. Il arrive que les modifications demandées ne se produisent pas. Cela signifie qu'elles ne sont pas conformes aux spécifications du programme. Dans ce cas, il faut intervenir manuellement.

Nous ne saurions trop vous recommander de lire le manuel d'utilisation avant de commencer votre ouvrage Dress Shop.

- Une section importante y est consacrée aux retouches du pantalon : pages 106 à 110.

Section 7.3 : erreurs à éviter lors de la prise des mesures : pages 83 à 85.

- différentes indications sont contenues en outre dans les autres paragraphes du manuel d'utilisation.
