

Utiliser les graphiques et la galerie

La Touche Finale

- + Des fleurs pour chaque occasion
- + Livraison gratuite sur 5 km
- + Garantie 100% Satisfait



Accueil Page 2 Page 4

WebPlus propose un vaste choix de graphiques et d'éléments de bibliothèque - des objets prédéfinis que vous pouvez ajouter dans votre site par simple cliquer-déplacer à partir des onglets du Studio.

Si vous ne maîtrisez pas la structure d'un site Web, nous vous suggérons de revoir les concepts fondamentaux avant de commencer ce didacticiel.

Dans cet exercice, vous apprendrez à :

- Ajouter de nouvelles pages à un site.
- Travailler avec des éléments de maquette.
- Personnaliser des éléments de navigation et de conception.
- Ajouter une bannière Flash™ à partir de l'onglet Galerie.
- Travailler avec la boîte de dialogue Informations sur l'utilisateur.


Utiliser les graphiques et la Galerie

Dans la première partie de ce didacticiel, nous allons ajouter des **éléments de navigation** interactifs. Dans la seconde partie, nous ajouterons des **éléments de conception** statiques et nous vous expliquerons comment les personnaliser.


I : Ajouter des éléments de navigation

1 Cliquez sur **Fichier**, puis sur **Nouveau** (ou dans l'Assistant de démarrage, sélectionnez **Créer/Créer un site** pour créer un site sur une seule page).

Nous commencerons par ajouter quelques pages pour constituer une structure de base à travers laquelle nos visiteurs pourront naviguer.

2 Cliquez sur l'onglet **Site**, sélectionnez la page **Accueil** et cliquez six fois sur le bouton  **Insérer une page** afin que le site comporte sept pages. (Dans la boîte de dialogue **Insérer**, acceptez les paramètres de page par défaut à chaque fois.)

3 Pour faire de la page 3 un enfant de la page 2, cliquez sur la page 3, puis faites-la glisser légèrement sur la droite de la page 2.



Le pointeur se transforme pour indiquer la nouvelle position de la page par rapport à la page sur laquelle elle a été déplacée. Relâchez le bouton de la souris lorsque le pointeur se transforme en .

Vous pouvez également utiliser les boutons qui se trouvent en bas de l'onglet pour déplacer les pages (pour cela, le volet **Maquettes** doit être réduit.)


4 Faites glisser les pages dans la liste afin que les pages 5 et 6 deviennent des enfants de la page 4, et la page 7 un enfant de la page 6. L'arborescence de la structure du site terminée doit ressembler à celle-ci.




L'organisation du contenu de manière logique et structurée rend la navigation plus facile pour les visiteurs.




Même si notre site n'a pas de contenu, nous considérons que sa structure est maintenant en place. Notre première tâche est de définir une combinaison de couleurs pour notre site.

- 5 Dans la barre d'outils contextuelle, cliquez sur  Gestionnaire de combinaisons. Dans la boîte de dialogue **Gestionnaire de combinaisons**, dans l'onglet **Combinaisons de couleurs**, cliquez sur la combinaison **Atlantide** pour l'appliquer à votre site.



(C'est tout ce que nous avons à faire pour l'instant ; nous reviendrons sur le sujet des combinaisons plus tard.)

- 6 En haut de l'onglet **Site**, cliquez sur la page **Maquettes** pour afficher les maquettes utilisées dans ce site. Dans cet exemple, une seule maquette est partagée par toutes les pages.



- 7 Double-cliquez sur l'icône **Maître A**.

Nous pouvons maintenant modifier la maquette, c'est-à-dire le calque d'arrière-plan sous-jacent. Lorsque nous aurons ajouté une barre de navigation à cette maquette, vous verrez comment elle fonctionne.

- 8 Cliquez sur la commande **Insertion > Fichier > Barre de navigation** ou cliquez sur l'outil dans la barre  d'outils gauche.

Vous disposez de toute une série de barres de navigation classées dans cinq types de

barres : *basique javascript*, *créateur javascript*, *divers javascript*, *basique flash* et *créateur flash*.


Consultez l'aide en ligne pour connaître les différences entre les cinq types.




9 Sélectionnez la catégorie **Créateur (javascript)**.

L'écran affiche plusieurs types de barres de navigation/


Choisissez par exemple la première barre de navigation en cliquant sur le bouton **Sélectionner** correspondant.




10 Dans l'écran suivant, vous pouvez choisir le type de navigation souhaitée. Dans notre cas, conservez la proposition par défaut et cliquez sur OK pour revenir à la page de WebPlus en mode Edition.




11 Cliquez pour dérouler le menu **Aperçu HTML**, puis sélectionnez **Afficher le site dans <le navigateur Web de votre choix>**.



Dans le navigateur, passez le pointeur sur la barre de navigation.



Survolez le bouton Page 2 pour faire apparaître un menu qui vous permet d'accéder à la Page 3.



Survolez Page 4 pour accéder aux Pages 5 et 6. Vous pouvez accéder à la Page 7 depuis un menu déroulant à partir de l'objet de menu Page 6.

Ces options de navigation reflètent la structure du site que nous avons préalablement définie.


12 Retournez dans WebPlus lorsque vous avez fini de vous familiariser avec la barre de navigation.

13 Sur la **maquette**, faites un clic droit sur la barre de navigation et sélectionnez **Modifier la barre de navigation**.


14 Sous l'onglet **Navigation** de la boîte de dialogue **Paramètres de la barre de navigation** :

- Sélectionnez le type de navigation **Même niveau**.
- Cochez les cases **Inclure la page parent** et **Inclure la page d'accueil** puis cliquez sur OK.

15 Double-cliquez sur les entrées des pages sous l'onglet **Site** (ou faites un

 En ajoutant un seul élément de barre de navigation à la maquette "d'arrière-plan" qui est partagée par toutes les pages du site, nous évitons de placer une barre de navigation distincte sur chaque page.

simple clic dessus dans le Localisateur de pages, en bas à gauche dans l'espace de travail) pour afficher chaque page successivement.



Lorsque vous passez d'une page à une autre, examinez les boutons présents en fonction de l'emplacement de la page dans l'arborescence de la

structure du site. Vous constaterez que dans tous les cas, les liens des boutons sont tels que nous les avons définis : vers les pages enfants sur le même niveau et vers les pages parents et la page d'accueil.

16 Cliquez sur la flèche sur le bouton **Aperçu HTML** et, cette fois, sélectionnez **Fenêtre d'aperçu** pour afficher le site dans une fenêtre interne.

Les barres de navigation et les menus doivent vous permettre de parcourir le site (presque vide), mais vous pouvez aussi utiliser le Localisateur de pages pour la navigation.

Pour revenir à la fenêtre principale, cliquez sur son onglet (situé en haut de la page, juste au-dessous des barres d'outils) ou fermez la fenêtre d'aperçu.


Lorsque vous concevrez votre site, vous n'élaborerez pas nécessairement une barre de navigation contenant ces liens particuliers, mais cet exercice vous a permis d'avoir un aperçu des possibilités.

Dans la seconde partie, nous allons continuer à concevoir notre site. Nous y ajouterons une bannière Flash™ à partir de l'onglet **Galerie**.

2 : Ajouter et modifier des éléments de conception

- 1 Ouvrez la maquette de votre site et cliquez sur l'onglet **Galerie**.
- 2 Dans la partie supérieure de l'onglet, développez la liste puis choisissez **Modèles de bannières Flash**.

- 3 Développez la catégorie **Image, Animation avec clignotement**. La partie inférieure de l'onglet affiche maintenant des vignettes de divers styles de bannières disponibles.



- 4 Cliquez sur la première vignette et faites-la glisser sur la maquette.
- 5 Sélectionnez la bannière puis, sous l'onglet **Alignement**, cliquez sur **Centre horizontal**.

Pour l'instant, le titre de la bannière affiche le nom de la société qui a été défini dans la boîte de dialogue **Informations sur l'utilisateur** de WebPlus.

A moins d'avoir déjà édité les Informations sur l'utilisateur, le titre affiché par défaut est


Nom de l'entreprise.


Vous pouvez modifier ce texte en mettant à jour les



Informations sur l'utilisateur ou en modifiant la bannière Flash. Nous allons vous présenter les deux méthodes.

Pour mettre à jour le titre de la bannière en définissant les Informations sur l'utilisateur

- 1 Cliquez à l'extérieur de la page pour tout désélectionner puis, dans la barre d'outils contextuelle Page, cliquez sur  Définir le profil utilisateur.
- 2 Dans la boîte de dialogue **Profil utilisateur**, modifiez le nom de la société, puis cliquez sur **Mettre à jour**.
La bannière est mise à jour avec le nouveau nom de la société.



Professional Privé Personnaliser

Nom: Jean Dutour Titre: poste

Société: **Les Belles Fleurs** Téléphone: Téléphone

Adresse Ligne 1: Adresse ligne 1 Tél. mobile: Mobile

Adresse Ligne 2: Adresse ligne 2 Fax: Fax

Adresse Ligne 3: Adresse ligne 2 E-mail: nom@societe.com

Adresse Ligne 4: Adresse ligne 3


Les Belles Fleurs

- + Bullet Point Line 1
- + Bullet Point Line 2
- + Bullet Point Line 3

La boîte de dialogue **Profil utilisateur** permet de mettre à jour facilement des éléments de texte sur une bannière, tels que le nom de la société, l'adresse ou le numéro de téléphone. Mais supposez que vous vouliez changer l'image, pour afficher un nouveau produit, par exemple, ou pour éditer les puces afin qu'elles présentent les nouvelles fonctionnalités ou les offres spéciales. Voici comment procéder.

Pour modifier les éléments d'une bannière Flash

- 1 Double-cliquez sur la bannière ou faites un clic droit et sélectionnez **Modifier le Flash**.
- 2 Dans la boîte de dialogue **Flash**, dans le volet **Paramètres**, sélectionnez l'élément **CompanyName**, puis cliquez sur le bouton **Modifier**.
- 3 Dans la section **Valeur** de la boîte de dialogue **Paramètres Flash** supprimez le texte (y compris le %) et saisissez le nom de la société. Cliquez sur **OK**.
- 4 Répétez les étapes 2 et 3 pour modifier le texte des puces (ligne1, ligne2 et ligne3).



Flash

Nom du fichier Flash: Image swap with flicker_image.swf Barcourir...

Options d'exportation... Intégrer le fichier Flash au site

Paramètres

| Nom | Valeur |
|-------------|----------------|
| CompanyName | LES EGLANTINES |
| line1 | Pour fleur |
| line2 | Pour semer |
| line3 | Pour semer |
| schema1 | %schema1% |
| schema2 | %schema2% |
| Pic3URL | %Pic1% |
| Pic3URL | %Pic2% |
| Pic3URL | %Pic3% |

Ajouter... Modifier Vers le haut Vers le bas Supprimer

Traiter les valeurs des paramètres comme un script (ne pas rétranscrire en HTML)

Fichiers supplémentaires

24740154.jpg Ajouter... Supprimer Haut Vers le bas

Intégrer les fichiers au site

Afficher

Démarrer au chargement de la page Alignement: Centre


Broude Mode de redimensionnement: Afficher tout

Arrière-plan transparent Qualité: Élevée

Activer LiveConnect

OK Annuler Aide

- 5 Lorsque vous avez fini de mettre à jour les éléments de texte, cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Flash**, et vérifier les modifications.




Vous aurez parfois besoin de modifier d'autres éléments d'une bannière, tels que l'image ou les couleurs.

Ces modifications s'effectuent dans la même boîte de dialogue.

- 6 Double-cliquez sur la bannière pour ouvrir la boîte de dialogue **Flash**.
- 7 Sur le côté droit de la boîte de dialogue, le champ **Fichiers supplémentaires** contient la liste des images utilisées dans la bannière. (cette bannière n'utilise qu'une image ; d'autres en utilisent davantage).
- 8 Cliquez sur le bouton **Ajouter**, puis recherchez le dossier contenant l'une de vos images et ajoutez-la.


Le nouveau fichier est ajouté à la liste **Fichiers supplémentaires**.

- 9 Sélectionnez votre nouveau fichier dans la liste et cliquez sur le bouton **Vers le haut** pour le déplacer vers le haut de la liste.
- 10 Cliquez sur **OK** pour voir la nouvelle image affichée dans la bannière.



- 11 Enfin, déplacez la barre de navigation au-dessous du trait de séparation de la bannière.



 Utilisez la boîte de dialogue **Informations sur l'utilisateur** pour y conserver des informations fréquemment utilisées ou mises à jour pour éviter d'avoir à les ressaisir. La boîte de dialogue vous permet de consulter toutes les informations et de mettre à jour automatiquement tous les champs utilisés dans le site.

Pour insérer un champ d'informations sur l'utilisateur :

- 1 Créer un cadre de texte sur la page.
- 2 Dans le menu **Insertion**, cliquez sur **Information**, puis sur **Informations sur l'utilisateur**.
- 3 Dans la boîte de dialogue **Informations sur l'utilisateur**, sélectionnez la ligne de texte que vous voulez insérer, puis cliquez sur **OK**.